

LE RIZ PLUVIAL

AVANT SEMIS (1 sachet de 12 ml d'ELIXIR)

- Faire une bouillie avec un mélange 12 ml d'ELIXIR dans 20 l d'eau.
- Tremper les semences pendant 12 h de temps dans la bouillie.
- Détremper les grains pendant 30 à 45 min.
- Procéder au semis immédiatement après le détrempage.

AU REPIQUAGE ET EN CULTURE APRES LA LEVEE DES PLANTS DU RIZ PLUVIAL (40 sachets de 12 ml pour 1ha)

- Faire une pulvérisation 1 jour après les semis (**10 sachets de 12 ml/ha**).
- Faire une 2^{ème} pulvérisation 14 jours après la 1^{ère} application (**10 sachets de 12 ml/ha**).
- Faire une 3^{ème} pulvérisation 14 jours après la 2^{ème} application (**10 sachets de 12 ml/ha**).
- Faire une 4^{ème} pulvérisation 14 jours après la 3^{ème} application (**10 sachets de 12 ml/ha**).

CONDITIONS DE CULTURES :

- Rendre le terrain très propre avant le semis après (labour + pulvérisation+ un herbicide prélevé) ou brûlage.
- Faire un ou deux sarclages au cours du cycle de la culture car BioDéposit peut favoriser un enherbement rapide.
- Pas besoin d'apporter tout autre engrais sur la parcelle.

VEUILLEZ BIEN MOILLER LES FEUILLES ET AU COLLETS DES PLANTS AU COURS DES APPLICATIONS !!!

**FAIRE LES APPLICATIONS FOLIAIRES D'ELIXIR DE PREFERENCE LE MATIN (6 h à 7 h 30) OU L'APRES-MIDI (après 16 h 30).
EVITER DE MELANGER LES PRODUITS BIODÉPOSIT AVEC LES PESTICIDES OU OBSERVER 4 A 7 JOURS ENTRE LES
APPLICATIONS DE PESTICIDES OU DE BIODÉPOSIT !!!!!**

RECAPITULATIF DES QUANTITES DE PRODUITS A UTILISER

Produits à utiliser	Unité	Quantité /ha /an	Observations
ELIXIR	sachet de 12 ml	41	

Fiche Technique BIODÉPOSIT FANCE

+33 6 65 43 66 30