



## LE MAÏS

### **AVANT SEMIS (1 sachet de 12 ml d'ELIXIR)**

- Faire une bouillie de 20 l d'eau avec un mélange 12 ml d'ELIXIR.
- Tremper les semences pendant 12 h de temps dans la bouillie.
- Détremper les semences pendant 30 à 45 min.
- Procéder au semis immédiatement après le détrempage et arroser les poquets avec la solution mélangée.

### **APRES LA LEVEE DES PLANTS DU MAÏS (24 sachets de 12 ml pour 1ha)**

Densité 0,5 m entre lignes et 0,3 m sur ligne, soit 60 à 70 000 plants/ha.

- Faire la 1<sup>ère</sup> pulvérisation **7 jours** après semis (**4 sachets de 12 ml /ha**),
- Faire une 2<sup>ème</sup> pulvérisation 14 jours après la 1<sup>ère</sup> application (**6 sachets de 12 ml /ha**),
- Faire une 3<sup>ème</sup> pulvérisation 14 jours après la 2<sup>ème</sup> application (**6 sachets de 12 ml/ha**),
- Faire une 4<sup>ème</sup> pulvérisation 14 jours après la 3<sup>ème</sup> application (**8 sachets de 12 ml/1 ha**).

### **CONDITIONS DE CULTURES :**

- Rendre le terrain très propre avant le semis après (labour + pulvérisation + un herbicide prélevé) ou brûlage.
- Faire un ou deux sarclages au cours du cycle de la culture car BioDéposit peut favoriser un enherbement rapide.

**VEUILLEZ BIEN MOUILLER LES FEUILLES AU COURS DES APPLICATIONS !!!**

**FAIRE LES APPLICATIONS FOLIAIRES D'ELIXIR DE PREFERENCE LE MATIN (6 h à 7 h 30) OU L'APRES-MIDI (après 16 h 30).**

**EVITER DE MELANGER LES PRODUITS BIODÉPOSIT AVEC LES PESTICIDES OU OBSERVER 4 A 7 JOURS ENTRE LES APPLICATIONS DE PESTICIDES OU DE BIODÉPOSIT !!!!!**

### **RECAPITULATIF DES QUANTITES DE PRODUITS A UTILISER**

<b>Produits à utiliser</b>	<b>Unité</b>	<b>Quantité /ha</b>	<b>Observations</b>
ELIXIR	sachet de 12 ml	25	

**Fiche Technique BIODÉPOSIT FANCE**

**+33 6 65 43 66 30**